

ZBIRANJE VZORCEV za N-min analize in STROKOVNA SREČANJA

Pridelovalce poljščin in zelenjave, ki želijo izvajati natančnejše dognojevanje z dušikom vabimo k izdelavi hitrih nitratnih testov (N-min). Vključeni v Integrirano pridelavo poljščin in zelenjave ter pridelovalci okopavin na VVOI ste tudi zavezani, da pred dognojevanji kmetijskih rastlin, izdelate določeno število hitrih nitratnih testov, ki vam povedo dejanske potrebe rastlin po dušiku.

KJE, KDAJ ODDATI VZOREC in sodelovati na STROKOVNEM SREČANJU *

Datum	Čas zbiranja	Lokacija
14.4.2026, torek	7.00-8.30	<i>Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško, Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice, Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj</i>
21.4.2026, torek <u>STROKOVNO SREČANJE polje.*</u>	7.00-8.30	<i>Izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice</i>
5.5.2026, torek	7.00-8.30	<i>Izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice, Izpostava Črnomelj, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj</i>
12.5.2026, torek <u>STROKOVNO SREČANJE vrt.*</u>	7.00-8.30	<i>Izpostava Krško*, Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško,</i>
19.5.2026, torek <u>STROKOVNO SREČANJE polje.*</u>	7.00-8.30	<i>Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško, Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice, Izpostava Črnomelj*, Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj</i>
26.5.2026, torek	7.00-8.30	<i>Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto</i>
2.6.2026, torek	7.00-9.30	<i>Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto</i>
9.6.2026, torek	7.00-9.30	<i>Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto</i>
16.6.2026, torek	7.00-9.30	<i>Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto</i>
30.6. 2026, torek	7.00-9.30	<i>Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto</i>
7.7. 2026, torek	7.00-9.30	<i>Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto</i>
1.9.2026, torek	7.00-9.30	<i>Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto</i>
15.9.2026, torek	7.00-9.30	<i>Novo mesto, KGZ NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto</i>

Sprejem vzorcev bo potekal na POSEBEJ OZNAČENIH MESTIH, OB VHODIH V POSLOVNE PROSTORE IZPOSTAV JSKS in na Zavodu NM. Tu bo možno oddati vzorce tudi v vseh ostalih terminih, ko potekajo terenska zbiranja, med 8. in 9.30. uro.

Izven razpisanih terminov laboratorij ne bo sprejemal vzorcev za N-min teste.

Cena hitrega N-testa in nasveta za gnojenje je 8,60 € za talni test in 6,60 € za rastlinski test. Izvid in nasvet za gnojenje ter račun boste prejeli po pošti. Za ostale informacije pokličite na 07/373 05 76.

NAVODILA ZA JEMANJE VZORCEV za N-min:

*PRIDELOVALCEM PŠENICE se priporoča jemanje vzorcev RASTLIN pred in po 2. oz. 3. dognojevanjem. **Postopek jemanja vzorca rastlin:** na njivi z izenačeno rastjo (1-2 ha) se **izpuli** približno 20 dobro razvitih rastlin pšenice. Rastline se shrani v polietilensko vrečko, ki se vstavi v hladilno torbo in čimprej dostavi (na zbirno mesto). Vzorec se opremi s spodaj navedenimi podatki. PRIDELOVALCEM OSTALIH ŽIT, KORUZE, DRUGIH OKOPAVIN (tudi vrtnin), se priporoča jemanje vzorcev tal iz globine 0-30 cm, pred dognojevanjem, do 30. junija.*

Postopek jemanja vzorcev tal: Vzorce se vzame iz glavnih posevkov, pred načrtovanim dognojevanjem. Upošteva se osnove iz navodil o jemanju vzorcev tal, ki so objavljena na spletnih straneh: https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/druga_gradiva/zbirne_vloge/navodila-odvzem-vzorcev-tal-analiza-2014-2020.pdf in še sledeča navodila: Vzorec tal se **odvzame zjutraj**, s sondo ali lopato iz vsaj 12-16 mest na enoti rabe, iz globine 0-30 cm. Tako dobljen vzorec se zmeša in odvzame povprečni vzorec v količini 0,5-1 kg zemlje. Vzorec tal se čimprej postavi v hladilno torbo in še isti dan dostavi na zbirno mesto. Če takojšnja dostava ni možna, se vzorec lahko zamrzne v tanki plasti. **Vzorec je potrebno opremiti s sledečimi podatki:** MID kmetije, ime, priimek in naslov pridelovalca, številka GERKa kjer je vzorec pobran in vrsta rastline.

V integrirani pridelavi poljščin se pričakuje, da izvajate N min analize:

- **rastlinske nitratne teste** na 10 % njiv pred drugim in tretjim dognojevanjem pravih žit in
- **talne nitratne teste** na 10 % njiv pred osnovnim gnojenjem oz. pred dognojevanjem koruze ter drugih okopavin ter zelenjadnic.

V integrirani pridelavi zelenjave je potrebno redno vsakoletno izvajanje analiz N-min v tleh, ki jih je potrebno izvajati na največjih površinah parcel oz. zelenjadnicah z največjim obsegom.

Za N min analizo je potrebno odvzeti:

- 1 vzorec tal na vrsti zelenjave **z največjo površino**, če pridelujemo **1 do 3 vrste zelenjadnic** na obratu,
- 2 vzorca tal s površine dveh zelenjadnic, ki zajemata **največjo površino**, če pridelujemo **4 do 10 vrst zelenjave** in
- 3 vzorce tal s površine treh zelenjadnic, ki zajemajo **največjo površino**, pri več kot **11 vrstah zelenjave**.

V zaščitениh prostorih je vzorec tal obvezno odvzeti po pravilu pridelka.

Poleg pridelovalcev vključenih v Integrirano pridelavo poljščin in zelenjave, so tovrstni testi zahtevani tudi za pridelovalce okopavin na najožjem vodovarstvenem območju (VVOI) v **Beli krajini**, ki so varovani z državno uredbo, ki varuje vodonosnike za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (UL RS št. 53/2016) ter vse, ki izvajate precizno kmetovanje.

Mateja Strgulec,
svetovalka za poljedelstvo

